

ADP Workforce Now anbinden — Schritt für Schritt

So verbinden Sie ADP Workforce Now mit smart!bAV — gemeinsam mit Ihrem ADP-Repräsentanten.



So starten Sie: Den Link zum Connection Flow erhalten Sie per E-Mail von smart!bAV. Die technische Einrichtung übernimmt Ihr interner IT-Administrator — leiten Sie dieses Dokument weiter. **Aufgabe an den Admin:** Lese-Nutzer mit den unten genannten Rechten anlegen und die Zugangsdaten (Credentials) bereitstellen.

VORAUSSETZUNGEN

- ADP Workforce Now (Nordamerika)
- Signierter Statement of Work (SOW) mit ADP
- Zugewiesener ADP-Repräsentant

ZEITAUFWAND

 **mehrere Tage (via ADP)**

1

Berechtigungen bestätigen

Im Connection Flow auf „Weiter“; die angezeigte **Scope-Liste** kopieren.

2

Zertifikat (CSR) erzeugen

Nach ADP-Anleitung einen CSR erstellen; Ergebnis: Keyfile (`.key`).

3

An ADP senden

Keyfile + Scopes an den Repräsentanten; um **Zertifikat**, **Client ID**, **Client Secret** bitten.

4

Zugangsdaten erhalten

ADP liefert Zertifikat, Client ID und Client Secret.

5

In smart!bAV eingeben

Zertifikat (als **Textinhalt**), Client ID und Client Secret einfügen.

6

Einrichten

Auf **Integration einrichten** klicken. Fertig.


ADP Workforce Now

Stammdaten

E-Mail

Eintritt

Austritt

Status

Organisation

nur lesend


smart!bAV

Einbahnstraße · nur lesende Berechtigungen · Datenverarbeitung in Hamburg (DE)

BENÖTIGTE BERECHTIGUNGEN (NUR LESEN)

- Mitarbeitende lesen
- Organisationen (Legal Entities, Work Locations, Groups) lesen

TIPP

API-Zugang ist kostenpflichtig (SOW nötig). Zertifikat als **Textinhalt** einfügen — nicht als Datei. Nur „ADP Workforce Now“ (Nordamerika).