

BambooHR anbinden — Schritt für Schritt

So verbinden Sie BambooHR Schritt für Schritt mit smart!bAV.



So starten Sie: Den Link zum Connection Flow erhalten Sie per E-Mail von smart!bAV. Die technische Einrichtung übernimmt Ihr interner IT-Administrator — leiten Sie dieses Dokument weiter. **Aufgabe an den Admin:** Lese-Nutzer mit den unten genannten Rechten anlegen und die Zugangsdaten (Credentials) bereitstellen.

VORAUSSETZUNGEN

- BambooHR-Account (Essentials/Advantage/Pro)
- API-Zugriff aktiviert
- Full Admin oder API-Schlüssel-Berechtigung

ZEITAUFWAND

 **ca. 5–10 Minuten**
1

Berechtigungen bestätigen

Im Connection Flow auf „Weiter“: Freigabe für Mitarbeitende & Verzeichnis lesen.

2

Subdomain eingeben

Der Teil vor `.bamboohr.com` (z. B. `ihre-firma`).

3

API-Schlüssel erstellen

Name unten links › **API-Schlüssel** › **Neuen Schlüssel hinzufügen**.

4

Namen vergeben & generieren

Name „smart!bAV“ › **Schlüssel generieren**.

5

Schlüssel kopieren

Wird nur **einmal** angezeigt — sofort kopieren.

6

In smart!bAV eingeben

API-Schlüssel einfügen › **Integration einrichten**. Fertig.

B
BambooHR

Vorname

Nachname

E-Mail

Eintritt

Austritt

Status

 **nur lesend**

smart!bAV

Einbahnstraße · nur lesende Berechtigungen · Datenverarbeitung in Hamburg (DE)

BENÖTIGTE BERECHTIGUNGEN (NUR LESEN)

- Mitarbeitende: Lesen
- Mitarbeiter-Verzeichnis: Lesen
- Attribute: Stammdaten, E-Mail, Eintritt/Austritt, Status

TIPP

Der API-Schlüssel erbt die Rechte des erzeugenden Nutzers. Für vollständige Synchronisation von einem Full Admin erstellen lassen.