

SAP SuccessFactors anbinden — Schritt für Schritt

So verbinden Sie SAP SuccessFactors Schritt für Schritt mit smart!bAV.



So starten Sie: Den Link zum Connection Flow erhalten Sie per E-Mail von smart!bAV. Die technische Einrichtung übernimmt Ihr interner IT-Administrator — leiten Sie dieses Dokument weiter. **Aufgabe an den Admin:** Lese-Nutzer mit den unten genannten Rechten anlegen und die Zugangsdaten (Credentials) bereitstellen.

VORAUSSETZUNGEN

- SAP SuccessFactors Admin-Zugang
- OData v2 API aktiviert (Standard)
- Rechte für Permission Groups/Roles & OAuth2-Clients

ZEITAUFWAND

 **ca. 30 Minuten**

1

Berechtigungen bestätigen

Im smart!bAV Connection Flow auf „Weiter“: Freigabe für Mitarbeitende lesen.

2

API-Domain & Company ID

Data-Center-URL (z. B. `api2.successfactors.eu`) und Company ID (Profil > „Show Version Information“).

3

Integration-User anlegen

Technischen Benutzer via **Import Employee Data** (Basic Import) erstellen.

4

Permission Group & Role

Gruppe mit Integration-User; Rolle mit **Employee Central HRIS OData API (nur Lesen)**.

5

OAuth2-Client registrieren

Manage OAuth2 Client Applications > X.509-Zertifikat aus dem Flow einfügen (nicht selbst generieren).

6

API-Key eingeben

Client anzeigen; API-Key + API-User in smart!bAV eingeben. Fertig.

SF
SAP SuccessFactors

Vorname

Nachname

E-Mail

Eintritt

Austritt

Status

Organisation

nur lesend

smart!bAV

Einbahnstraße · nur lesende Berechtigungen · Datenverarbeitung in Hamburg (DE)

BENÖTIGTE BERECHTIGUNGEN (NUR LESEN)

- Employee Central HRIS OData API: nur Lesen (Mitarbeitenden-Stammdaten)
- OData v2 API (Schnittstelle für Mitarbeitendendaten)
- Attribute: Vor-/Nachname, E-Mail, Eintritt/Austritt, Status

TIPP

Verwende ausschließlich das X.509-Zertifikat aus dem Connection Flow — **nicht** in SuccessFactors selbst generieren.