

Workday anbinden — Schritt für Schritt

So verbinden Sie Workday Schritt für Schritt mit smart!bAV.



So starten Sie: Den Link zum Connection Flow erhalten Sie per E-Mail von smart!bAV. Die technische Einrichtung übernimmt Ihr interner IT-Administrator — leiten Sie dieses Dokument weiter. **Aufgabe an den Admin:** Lese-Nutzer mit den unten genannten Rechten anlegen und die Zugangsdaten (Credentials) bereitstellen.

VORAUSSETZUNGEN

- Workday Administrator-Zugang
- Workday Web Services (SOAP API) aktiv
- Modul HCM aktiv

ZEITAUFWAND

 **ca. 45–60 Minuten**

1

Berechtigungen bestätigen

Im Connection Flow auf „Weiter“: Freigabe für Mitarbeitende & Organisationen lesen.

2

Tenant URL & Tenant ID

Aus der Login-URL, z. B. `wd5.myworkday.com` / `sample_company`.

3

ISU anlegen

Create Integration System User (Session Timeout 0, keine UI-Sessions).

4

Passwortablauf deaktivieren

ISU unter **Maintain Password Rules** von der Ablauf-Regel ausnehmen.

5

Security Group & Rechte

Integration System Security Group (Unconstrained); Domain-Rechte (Get) zuweisen.

6

Aktivieren & eingeben

Activate Pending Security Policy Changes; ISU-Username + Passwort in smart!bAV eingeben.



BENÖTIGTE BERECHTIGUNGEN (NUR LESEN)

- Worker Data – Personal, Contact, Positions, Job, Active/Terminated: Get (Stammdaten, Kontaktdaten, Stellen, Job, aktive & ausgeschiedene Mitarbeitende)
- Set Up: Organizations: Get (Organisationsstruktur)
- Integration Build: Get (Schnittstellen-Zugriff)

TIPP

Häufigster Fehler: die **ausstehenden Sicherheitsrichtlinien-Änderungen** nicht aktiviert. Session Timeout des ISU auf 0 setzen.